



<b>1</b>	<b>Specyfikacja formatu INXML dla dokumentów</b>	<b>2</b>
1.1	<i>Ogólna struktura</i>	2
1.2	<i>Obiekty należące do obiektu &lt;POZYCJA&gt;</i>	3
1.3	<i>Typy danych</i>	5
<b>2</b>	<b>Specyfikacja obiektów i elementów</b>	<b>5</b>
2.1	<i>Obiekt DOKUMENTY</i>	5
2.2	<i>Obiekt DOKUMENT</i>	6
2.3	<i>Obiekt NAGŁÓWEK</i>	6
2.4	<i>Obiekt ADRES_DO_KORESPONDENCJI</i>	7
2.5	<i>Obiekt ADRES_INWESTYCJI</i>	8
2.6	<i>Obiekt UREALNIANIE_USTAWIENIA</i>	8
2.7	<i>Obiekt WARUNKI_PLATNOŚCI</i>	8
2.8	<i>Obiekt POZYCJA</i>	9
2.9	<i>Obiekt POZYCJA_TKST</i>	9
2.10	<i>Obiekt POZYCJA_MATERIAL</i>	10
2.11	<i>Obiekt POZYCJA_PRACA</i>	11
2.12	<i>Obiekt POZYCJA_JUMBO</i>	12
2.13	<i>Obiekt POZYCJA_SUMA</i>	13
2.14	<i>Obiekt SUMA_NETTO</i>	14
2.15	<i>Obiekt VAT, STAWKA_PODATKOWA</i>	14
2.16	<i>Obiekt SUMA_KOŃCOWA</i>	14
2.17	<i>Obiekt SKONTO</i>	15
2.18	<i>Obiekt ZAL</i>	15
2.19	<i>Obiekt FAKTURA_Z_ZALICZKĄ</i>	15
<b>3</b>	<b>Rada</b>	<b>16</b>
<b>4</b>	<b>Przykładowy plik w formacie INXML</b>	<b>16</b>



## 1 Specyfikacja formatu INXML dla dokumentów

Niniejszy dokument będzie ci potrzebny jeśli chcesz:

- przygotować dane z obcego programu bezpośrednio w formacie INXML (Dokumenty).
- przekonwertować dane z dowolnego formatu do formatu INXML (Dokumenty) przy użyciu programu konwertującego.

### 1.1 Ogólna struktura

Plik zawiera obiekty i elementy. Obiekty i elementy rozpoczynają się od znacznika **<Nazwa>** i kończą się znacznikiem **</Nazwa>**. Obiekty mogą zawierać kolejne obiekty oraz elementy. Elementy zawierają wartość pola.

Plik rozpoczyna się od znacznika **<DOKUMENTY>** i kończy się znacznikiem **</DOKUMENTY>**.

Jeden plik może zawierać więcej dokumentów, które przeznaczone są do jednoczesnego przetworzenia. Każdy z dokumentów objęty jest parą znaczników **<DOKUMENT>** oraz **</DOKUMENT>**.

Każdy dokument składa się z nagłówka zawartego pomiędzy znacznikami **<NAGŁÓWEK>** i **</NAGŁÓWEK>** oraz z bloku pozycji objętego znacznikami **<POZYCJA>** i **</POZYCJA>**. Blok pozycji zawiera wszystkie potrzebne pozycje.

```
<DOKUMENTY .....>
<DOKUMENT>
  <NAGŁÓWEK>
    Element NUMER_KWITU
    Element WALUTA
    Element NOTATKA
    Element TYTUŁ
    Element IDENTYFIKATOR
    Element PROJEKT
    Element NRKLIENTA
  <ADRES_DO_KORESPONDENCJI>
    Element ADRES
    Element FORMA
    Element NAZWA1
    Element NAZWA2
    Element NAZWA3
    Element ULICA
    Element KOD_MIEJSCOWOŚĆ
    Element TELEFON
    Element TELFAKS
    Element E_MAIL
  </ADRES_DO_KORESPONDENCJI>
  <ADRES_INWESTYCJI>
    Element FORMA
    Element NAZWA1
    Element NAZWA2
    Element NAZWA3
    Element ULICA
    Element KOD_MIEJSCOWOŚĆ
    Element KRAJ
    Element TELEFON
    Element TELFAKS
  </ADRES_INWESTYCJI>
  <UREALNIANIE_USTAWIENIA>
    Element CENA_ZATRZYMANIA
    Element VAT_ZATRZYMANIA
  </UREALNIANIE_USTAWIENIA>
  <WARUNKI_PŁATNOŚCI>
    Element PŁATNOŚCI_DNI
    Element STAWKA_SKONTA
    Element DNI_SKONTA
```





EAN  
ORIGINALNY\_NUMER\_ART  
UREALALNIONY\_ART  
POLE1  
POLE2  
POLE3  
POLE4  
</POZYCJA\_MATERIAL>

<POZYCJA\_PRACA>  
RODZAJ\_POZYCJI  
NUMER\_POZYCJI  
NUMER\_CZĘŚCI  
ILOŚĆ  
JEDNOSTKA  
NUMER\_ARTYKUŁU  
NAZWA\_ARTYKUŁU  
NAZWA\_KRÓTKA\_ARTYKUŁU  
CENA\_NA  
CENA\_HT  
RABAT  
CENA\_JEDN\_ZK  
NARZUT  
CENA\_JEDN\_SP  
STAWKA\_VAT  
ORIGINALNY\_NUMER\_ART  
ORIGINALNY\_NUMER\_ART  
POLE1  
POLE2  
POLE3  
POLE4  
</POZYCJA\_PRACA>

<POZYCJA\_JUMBO>  
RODZAJ\_POZYCJI  
NUMER\_POZYCJI  
NUMER\_CZĘŚCI  
ILOŚĆ  
JEDNOSTKA  
NUMER\_ARTYKUŁU  
NAZWA\_ARTYKUŁU  
NAZWA\_KRÓTKA\_ARTYKUŁU  
**POZYCJA\_MATERIAL**  
**POZYCJA\_PRACA**  
**POZYCJA\_JUMBO**  
ORIGINALNY\_NUMER\_ART  
</POZYCJA\_JUMBO>

<POZYCJA\_SUMA>  
TYP  
TEKST  
KWOTA  
</POZYCJA\_SUMA>

<SUMA\_NETTO>  
TEKST  
KWOTA  
</SUMA\_NETTO>



```

<VAT>
<STAWKA_PODATKOWA>
    TEKST
    KWOTA
</STAWKA_PODATKOWA>
</VAT>

<SUMA_KOŃCOWA>
    TEKST
    KWOTA
</SUMA_KOŃCOWA>

<SKONTO>
    TEKST
</SKONTO>

<ZAL>
<FAKTURA_Z_ZALICZKĄ>
    KWIT
    TEKST_KWITU
    KWOTA_VAT
    KWOTA_KOŃCOWA
</FAKTURA_Z_ZALICZKĄ>
    OTWARTA_KWOTA_VAT
    OTWARTA_KWOTA_KOŃCOWA
</ZAL>
    
```

### 1.3 Typy danych

Obiekt Zawiera kolejne obiekty lub elementy

Tekst Element złożony ze znaków alfanumerycznych.

Znaki >, <, &, ', " wymagają użycia specjalnego kodowania:

Znak	Kod
>	&gt;
<	&lt;
&	&amp;
'	&apos;
"	&quot;

Liczba Element złożony ze znaków numerycznych oraz kropki jako separatora dziesiętnego

Dla potrzeb prawidłowego interpretowania polskich znaków diakrytycznych konieczne jest umieszczenie w pierwszej linii pliku następującego wpisu:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
```

## 2 Specyfikacja obiektów i elementów

Minimalna ilość określa, ile najmniej razy obiekt musi wystąpić.

Maksymalna ilość określa, ile co najwyżej razy obiekt może wystąpić. „N” oznacza nieograniczoną ilość.

### 2.1 Obiekt DOKUMENTY

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
DOKUMENT	Obiekt	1	N		Dokumenty

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<DOKUMENTY xmlns="urn:in-software-com:IN-DOKUMENTY">
    <DOKUMENT>
    </DOKUMENT>
</DOKUMENTY>
    
```



## 2.2 Obiekt DOKUMENT

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
NAGŁÓWEK	Obiekt	1	1		Dane nagłówka dokumentu
POZYCJA	Obiekt	1	1		Wszystkie pozycje dokumentu

Kolejność obiektów (patrz tabela) wewnątrz obiektu DOKUMENT musi zostać zachowana.

```
<DOKUMENT>
  <NAGŁÓWEK>
  </NAGŁÓWEK>
  <POZYCJA>
  </POZYCJA>
</DOKUMENT>
```

## 2.3 Obiekt NAGŁÓWEK

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
NUMER_KWITU	Tekst	0	1		Numer kwitu
WALUTA	Tekst	0	1		Waluta tego dokumentu
NOTATKA	Tekst	0	1		Notatka o kwicie
TYTUŁ	Tekst	0	1		Tytuł
IDENTYFIKATOR	Tekst	0	1		Identyfikator
PROJEKT	Tekst	0	1		Inwestycja
ADRES_DO_KORESPONDENCJI	Obiekt	0	1		Adres
ADRES_INWESTYCJI	Obiekt	0	1		Adres inwestycji
UREALNIANIE_USTAWIENIA	Obiekt	0	1		Ustawienia dla referencji
WARUNKI_PŁATNOŚCI	Obiekt	0	1		Warunki płatności
DATA	Data	0	1		Data w formacie RRRR-MM-DD
RODZAJ_VATU	Tekst	0	1		Typ podatku VAT Dozwolone wartości: <b>Z</b> – krajowa faktura VAT (wartość domyślna, jeśli brak elementu) <b>BEZ</b> – zagraniczna faktura VAT <b>P13B</b> – faktura bez podatku według §13B ustawy
NUMER_ZEWNEŹTRZNY	Tekst	0	1		Zewnętrzny numer rachunku
INFO1	Tekst	0	1		Pole informacyjne 1
INFO2	Tekst	0	1		Pole informacyjne 2
INFO3	Tekst	0	1		Pole informacyjne 3
INFO4	Tekst	0	1		Pole informacyjne 4
INFO5	Tekst	0	1		Pole informacyjne 5
INFO6	Tekst	0	1		Pole informacyjne 6
INFO7	Tekst	0	1		Pole informacyjne 7
INFO8	Tekst	0	1		Pole informacyjne 8

Kolejność elementów i obiektów (patrz tabela) wewnątrz obiektu NAGŁÓWEK musi zostać zachowana.

```
<NAGŁÓWEK>
  <NUMER_KWITU>S000010</NUMER_KWITU>
  <WALUTA>PLN</WALUTA>
  <NOTATKA>Treść notatki</NOTATKA>
  <TYTUŁ>Tytuł dokumentu</TYTUŁ>
  <IDENTYFIKATOR>Tekst identyfikatora</IDENTYFIKATOR>
```



```

<PROJEKT>Nazwa inwestycji</PROJEKT>
<ADRES_DO_KORESPONDENCJI>
</ADRES_DO_KORESPONDENCJI>
<ADRES_INWESTYCJI>
</ADRES_INWESTYCJI>
<UREALNIANIE_USTAWIENIA>
</UREALNIANIE_USTAWIENIA>
<WARUNKI_PŁATNOŚCI>
</WARUNKI_PŁATNOŚCI>
<DATA>2009-08-30</DATA>
<RODZAJ_VATU>Z</RODZAJ_VATU>
<NUMER_ZEWNETRZNY>3221</NUMER_ZEWNETRZNY>
<INFO1>Informacja 1</INFO1>
<INFO2>Informacja 2</INFO2>
<INFO3>Informacja 3</INFO3>
<INFO4>Informacja 4</INFO4>
<INFO5>Informacja 5</INFO5>
<INFO6>Informacja 6</INFO6>
<INFO7>Informacja 7</INFO7>
<INFO8>Informacja 8</INFO8>
</NAGŁÓWEK>

```

#### 2.4 Obiekt ADRES\_DO\_KORESPONDENCJI

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
ADRES	Tekst	0	1		Karta (adres)
FORMA	Tekst	0	1		Forma
NAZWA1	Tekst	0	1		Nazwa, linia 1
NAZWA2	Tekst	0	1		Nazwa, linia 2
NAZWA3	Tekst	0	1		Nazwa, linia 3
ULICA	Tekst	0	1		Ulica, numer
KOD_MIEJSCOWOŚĆ	Tekst	0	1		Kod poczt., miejscowość
TELEFON	Tekst	0	1		Telefon
TELEFAKS	Tekst	0	1		Telefaks
E_MAIL	Tekst	0	1		E-mail

Kolejność elementów (patrz tabela) wewnątrz obiektu ADRES\_DO\_KORESPONDENCJI musi zostać zachowana.

```

<ADRES_DO_KORESPONDENCJI>
  <ADRES>SM ŁAŃCUT</ADRES>
  <FORMA>Firma</FORMA>
  <NAZWA1>Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łańcut”</NAZWA1>
  <NAZWA2></NAZWA2>
  <NAZWA3></NAZWA3>
  <ULICA>Szafirowa 5</ULICA>
  <KOD_MIEJSCOWOŚĆ>37-100 Łańcut</KOD_MIEJSCOWOŚĆ>
  <TELEFON>(17) 225-78-73 </TELEFON>
  <TELEFAKS>(17) 225-78-74</TELEFAKS>
  <E_MAIL>sekretariat@smlancut.pl</E_MAIL>
</ADRES_DO_KORESPONDENCJI>

```

Jeśli w programie podczas importu dokumentu nie zostanie wybrany adres, użyty będzie adres z importowanego pliku.





## 2.5 Obiekt ADRES\_INWESTYCJI

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
FORMA	Tekst	0	1		Forma
NAZWA1	Tekst	0	1		Nazwa, linia 1
NAZWA2	Tekst	0	1		Nazwa, linia 2
NAZWA3	Tekst	0	1		Nazwa, linia 3
ULICA	Tekst	0	1		Ulica, numer
KOD_MIEJSCOWOŚĆ	Tekst	0	1		Kod poczt., miejscowość
KRAJ	Tekst	0	1		Nazwa kraju
TELEFON	Tekst	0	1		Telefon
TELEFAKS	Tekst	0	1		Telefaks

Kolejność elementów (patrz tabela) wewnątrz obiektu ADRES\_INWESTYCJI musi zostać zachowana.

```
<ADRES_INWESTYCJI>
  <FORMA>Firma</FORMA>
  <NAZWA1>Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łańcut”</NAZWA1>
  <NAZWA2></NAZWA2>
  <NAZWA3></NAZWA3>
  <ULICA>Szafirowa 5</ULICA>
  <KOD_MIEJSCOWOŚĆ>37-100 Łańcut</KOD_MIEJSCOWOŚĆ>
  <KRAJ>Polska</KRAJ>
  <TELEFON>(17) 225-78-73 </TELEFON>
  <TELEFAKS>(17) 225-78-74</TELEFAKS>
</ADRES_INWESTYCJI>
```

## 2.6 Obiekt UREALNIANIE\_USTAWIENIA

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
CENA_ZATRZYMANIA	Tekst	0	1		J, gdy cena SP ma pozostać bez zmian
VAT_ZATRZYMANIA	Tekst	0	1		J, gdy podatek ma pozostać bez zmian

Kolejność elementów (patrz tabela) wewnątrz obiektu UREALNIANIE\_USTAWIENIA musi zostać zachowana.

```
<UREALNIANIE_USTAWIENIA>
  <CENA_ZATRZYMANIA>J</CENA_ZATRZYMANIA>
  <VAT_ZATRZYMANIA>J</VAT_ZATRZYMANIA>
</UREALNIANIE_USTAWIENIA>
```

## 2.7 Obiekt WARUNKI\_PŁATNOŚCI

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
PŁATNOŚCI_DNI	Liczba	0	1		Zapłata [dni]
STAWKA_SKONTA	Liczba	0	1		Stawka skonta [%]
DNI_SKONTA	Liczba	0	1		Skonto [dni]
MATERIAŁ_SKONTA	Tekst	0	1		J, gdy skonto na materiały
PRACA_SKONTO	Tekst	0	1		J, gdy skonto na pracę

Kolejność elementów (patrz tabela) wewnątrz obiektu WARUNKI\_PŁATNOŚCI musi zostać zachowana.

```
<WARUNKI_PŁATNOŚCI>
  <PŁATNOŚCI_DNI>14</PŁATNOŚCI_DNI>
  <STAWKA_SKONTA>2.00</STAWKA_SKONTA>
  <DNI_SKONTA>5</DNI_SKONTA>
  <MATERIAŁ_SKONTA>J</MATERIAŁ_SKONTA>
  <PRACA_SKONTO>J</PRACA_SKONTO>
```





<WARUNKI\_PŁATNOŚCI>

## 2.8 Obiekt POZYCJA

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
POZYCJA_TEKST	Obiekt	0	N		Pozycja tekstowa
POZYCJA_MATERIAŁ	Obiekt	0	N		Pozycja materiałowa
POZYCJA_PRACA	Obiekt	0	N		Pozycja praca
POZYCJA_JUMBO	Obiekt	0	N		Pozycja Jumbo
POZYCJA_SUMA	Obiekt	0	N		Pozycja sumująca
POZYCJA_RABAT	Liczba	0	1		Rabat w %
SUMA_NETTO	Obiekt	0	1		Suma Netto
VAT	Obiekt	0	1		Pozycja VAT
SUMA_KOŃCOWA	Obiekt	0	1		Suma końcowa
ZAL	Obiekt	0	1		Zaliczka
SKONTO	Obiekt	0	1		Skonto

```

<POZYCJA>
  <POZYCJA_TEKST>...      </POZYCJA_TEKST>
  <POZYCJA_MATERIAŁ>...   </POZYCJA_MATERIAŁ>
  <POZYCJA_PRACA>...     </POZYCJA_PRACA>
  <POZYCJA_JUMBO>...     </POZYCJA_JUMBO>
  <POZYCJA_SUMA>...      </POZYCJA_SUMA>
  <POZYCJA_RABAT>2.50    </POZYCJA_RABAT>
  <SUMA_NETTO>...        </SUMA_NETTO>
  <VAT>...                </VAT>
  <SUMA_KOŃCOWA>...      </SUMA_KOŃCOWA>
  <ZAL>...                </ZAL>
  <SKONTO>...           </SKONTO>
</POZYCJA>
  
```

## 2.9 Obiekt POZYCJA\_TEKST

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
NUMER_ARTYKUŁU	Tekst	0	1	Max 20	Nr artykułu
STARTTEXT	Tekst	0	1	1	J
TEKST	Tekst	0	1		Tekst pozycji

Kolejność elementów (patrz tabela) wewnątrz obiektu POZYCJA\_TEKST musi zostać zachowana.

```

<POZYCJA_TEKST>
  <NUMER_ARTYKUŁU>T02</NUMER_ARTYKUŁU>
  <START_TEKST>J</START_TEKST>
  <TEKST>Oferta ważna przez 8 tygodni od daty wystawienia.</TEKST>
</POZYCJA_TEKST>
  
```

Element START\_TEKST ma znaczenie dla początkowych pozycji tekstowych. Od chwili gdy pojawi się pierwszy obiekt, który nie jest obiektem POZYCJA\_TEKST, obecność elementu START\_TEKST jest ignorowana.

## 2.10 Obiekt POZYCJA\_MATERIAŁ

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
RODZAJ_POZYCJI	Tekst	0	1		Rodzaj pozycji dozwolone wartości: <b>NORMALNA</b> – pozycja normalna (wartość domyślna jeśli brak elementu) <b>RYCZAŁT</b> – pozycja ryczałtowa <b>ALTERNATYWNA</b> – pozycja alternatywna <b>EWENTUALNA</b> – pozycja ewentualna
RODZAJ_KALKULACJI	Tekst	0	1		Dozwolone wartości; M - Materiał (wartość domyślna jeśli brak elementu) G - Sprzęt F - Usługa obca
NUMER_POZYCJI	Tekst	0	1		Numer pozycji
NUMER_CZĘŚCI	Tekst	0	1		Rodzaj składnika, jeśli wewnątrz pozycji Jumbo Dozwolone wartości: <b>S</b> – składnik widoczny <b>U</b> – składnik niewidoczny (wartość domyślna gdy brak elementu)
ILOŚĆ	Liczba	1	1		Ilość
JEDNOSTKA	Tekst	0	1		Jednostka miary
NUMER_ARTYKUŁU	Tekst	0	1	Max 20	Numer artykułu
NAZWA_ARTYKUŁU	Tekst	0	1		Tekst
NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU	Tekst	0	1		Tekst krótki
CENA_NA	Liczba	0	1		Cena na
CENA_HT	Liczba	0	1		Cena HT
RABAT	Liczba	0	1		Rabat
CENA_JEDN_ZK	Liczba	0	1		Jednostkowa cena ZK
NARZUT	Liczba	0	1		Narzut
CENA_JEDN_SP	Liczba	0	1		Jednostkowa cena SP
CZAS_MONTAŻU	Liczba	0	1		Minuty montażu
STAWKA_WYNAGRODZENIA	Liczba	0	1		Koszty pracy (kwota/minutę)
STAWKA_ROZL_WYNAGRODZENIA	Liczba	0	1		SP pracy (kwota/minutę)
STAWKA_VAT	Liczba	0	1		Stawka VAT
NUMER_ALTERNATYWNY	Tekst	0	1	Max 20	Numer alternatywny
EAN	Tekst	0	1	Max 20	Numer Euro artykułu (EAN)
ORIGINALNY_NUMER_ART	Tekst	0	1	Max 20	Oryginalny nr artykułu
UREALALNIONY_ART	Tekst	0	1		J, gdy numer artykułu jest numerem referencyjnym
POLE1	Tekst	0	1		Pole 1
POLE2	Tekst	0	1		Pole 2
POLE3	Tekst	0	1		Pole 3
POLE4	Tekst	0	1		Pole 4

Kolejność elementów (patrz tabela) wewnątrz obiektu POZYCJA\_MATERIAŁ musi zostać zachowana.

<POZYCJA\_MATERIAŁ>



```

<RODZAJ_POZYCJI>NORMALNA</RODZAJ_POZYCJI>
<RODZAJ_KALKULACJI>M</RODZAJ_KALKULACJI>
<NUMER_POZYCJI>01.01</NUMER_POZYCJI>
<ILOŚĆ>25.00</ILOŚĆ>
<JEDNOSTKA>m2</JEDNOSTKA>
<NUMER_ARTYKUŁU>KOSTKA 8 CZERWONA</NUMER_ARTYKUŁU>
<NAZWA_ARTYKUŁU>Kostka 8 czerwona</NAZWA_ARTYKUŁU>
<NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>Kostka 8 czerwona</NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>
<CENA_NA>1.0</CENA_NA>
<CENA_HT>35.50</CENA_HT>
<RABAT>16</RABAT>
<CENA_JEDN_ZK>29.82</CENA_JEDN_ZK>
<NARZUT>16</NARZUT>
<CENA_JEDN_SP>34.59</CENA_JEDN_SP>
<CZAS_MONTAŻU>10.00</CZAS_MONTAŻU>
<STAWKA_WYNAGRODZENIA>0.75</STAWKA_WYNAGRODZENIA>
<STAWKA_ROZL_WYNAGRODZENIA>1.2</STAWKA_ROZL_WYNAGRODZENIA>
<STAWKA_VAT>22.00</STAWKA_VAT>
<NUMER_ALTERNATYWNY>10</NUMER_ALTERNATYWNY>
<EAN></EAN>
<ORIGINALNY_NUMER_ART>KB8CZ</ORIGINALNY_NUMER_ART>
<UREALALNIONY_ART></UREALALNIONY_ART>
<POLE1>Tarnowski</POLE1>
<POLE2>OK.</POLE2>
<POLE3>Nie ma</POLE3>
<POLE4>Matowe</POLE4>
</POZYCJA_MATERIAŁ>

```

Dla usług obcych elementy CZAS\_MONTAŻU, STAWKA\_WYNAGRODZENIA i STAWKA\_ROZL\_WYNAGRODZENIA są podczas importu ignorowane, a podczas eksportu nie są tworzone.

## 2.11 Obiekt POZYCJA\_PRACA

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
RODZAJ_POZYCJI	Tekst	0	1		Rodzaj pozycji dozwolone wartości: <b>NORMALNA</b> – pozycja normalna (wartość domyślna gdy brak elementu) <b>RYCZAŁT</b> – pozycja ryczałtowa <b>ALTERNATYWNA</b> – pozycja alternatywna <b>EWENTUALNA</b> – pozycja ewentualna
NUMER_POZYCJI	Tekst	0	1		Numer pozycji
NUMER_CZĘŚCI	Tekst	0	1		Rodzaj składnika, jeśli wewnątrz pozycji Jumbo Dozwolone wartości: <b>S</b> – składnik widoczny <b>U</b> – składnik niewidoczny (wartość domyślna gdy brak elementu)
ILOŚĆ	Liczba	1	1		Ilość
JEDNOSTKA	Tekst	0	1		Jednostka miary
NUMER_ARTYKUŁU	Tekst	0	1	Max 20	Numer artykułu
NAZWA_ARTYKUŁU	Tekst	0	1		Tekst
NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU	Tekst	0	1		Tekst krótki
CENA_NA	Liczba	0	1		Cena na



Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
CENA_HT	Liczba	0	1		Cena HT
RABAT	Liczba	0	1		Rabat
CENA_JEDN_ZK	Liczba	0	1		Jednostkowa cena ZK
NARZUT	Liczba	0	1		Narzut
CENA_JEDN_SP	Liczba	0	1		Jednostkowa cena SP
STAWKA_VAT	Liczba	0	1		Stawka podatku
ORIGINALNY_NUMER_ART	Tekst	0	1	Max 20	Oryginalny nr artykułu
UREALALNIONY_ART	Tekst	0	1		J, gdy numer artykułu jest numerem referencyjnym
POLE1	Tekst	0	1		Pole 1
POLE2	Tekst	0	1		Pole 2
POLE3	Tekst	0	1		Pole 3
POLE4	Tekst	0	1		Pole 4

Kolejność elementów (patrz tabela) wewnątrz obiektu POZYCJA\_PRACA musi zostać zachowana.

```

<POZYCJA_PRACA>
  <RODZAJ_POZYCJI>NORMALNA</RODZAJ_POZYCJI>
  <NUMER_POZYCJI>01.05</NUMER_POZYCJI>
  <ILOŚĆ>1.50</ILOŚĆ>
  <JEDNOSTKA>r-g</JEDNOSTKA>
  <NUMER_ARTYKUŁU> BRUKARZ </NUMER_ARTYKUŁU>
  <NAZWA_ARTYKUŁU> PRACOWNIK: Brukarz</NAZWA_ARTYKUŁU>
  <NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU> Brukarz</NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>
  <CENA_NA>1.0</CENA_NA>
  <CENA_JEDN_ZK>45.00</CENA_JEDN_ZK>
  <NARZUT>100.00</NARZUT>
  <CENA_JEDN_SP>90.00</CENA_JEDN_SP>
  <STAWKA_VAT>7.00</STAWKA_VAT>
  <ORIGINALNY_NUMER_ART></ORIGINALNY_NUMER_ART>
  <POLE1></POLE1>
  <POLE2></POLE2>
  <POLE3> </POLE3>
  <POLE4> </POLE4>
</POZYCJA_PRACA>
  
```

## 2.12 Obiekt POZYCJA\_JUMBO

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
RODZAJ_POZYCJI	Tekst	0	1		Rodzaj pozycji dozwolone wartości: <b>NORMALNA</b> – pozycja normalna (wartość domyślna gdy brak elementu) <b>RYCZAŁT</b> – pozycja ryczałtowa <b>ALTERNATYWNA</b> – pozycja alternatywna <b>EWENTUALNA</b> – pozycja ewentualna
NUMER_POZYCJI	Tekst	0	1		Numer pozycji
NUMER_CZĘŚCI	Tekst	0	1		Rodzaj składnika, jeśli wewnątrz pozycji Jumbo Dozwolone wartości: <b>S</b> – składnik widoczny



Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
					<b>U</b> – składnik niewidoczny (wartość domyślna gdy brak elementu)
ILOŚĆ	Liczba	1	1		Ilość
JEDNOSTKA	Tekst	0	1		Jednostka miary
NUMER_ARTYKUŁU	Tekst	0	1	Max 20	Numer artykułu
NAZWA_ARTYKUŁU	Tekst	0	1		Tekst
NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU	Tekst	0	1		Tekst krótki
POZYCJA_MATERIAŁ	Obiekt	0	N		Pozycja materiałowa
POZYCJA_PRACA	Obiekt	0	N		Pozycja praca
POZYCJA_JUMBO	Obiekt	0	N		Pozycja Jumbo
UREALALNIONY_ART	Tekst	0	1		J, gdy numer artykułu jest numerem referencyjnym

```

<POZYCJA_JUMBO>
  <RODZAJ_POZYCJI>NORMALNA</RODZAJ_POZYCJI>
  <NUMER_POZYCJI>4.00</NUMER_POZYCJI>
  <ILOŚĆ>280.00</ILOŚĆ>
  <NUMER_ARTYKUŁU>JTYNKMINER</NUMER_ARTYKUŁU>
  <NAZWA_ARTYKUŁU>Maszynowe nakładanie tynków mineralnych</NAZWA_ARTYKUŁU>
  <NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>Nakładanie tynków</NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>
  <POZYCJA_MATERIAŁ>...
</POZYCJA_MATERIAŁ>
  <POZYCJA_PRACA>...
</POZYCJA_PRACA>
  <POZYCJA_JUMBO>...
</POZYCJA_JUMBO>
</POZYCJA_JUMBO>

```

### 2.13 Obiekt POZYCJA\_SUMA

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
TYP	Tekst	1	1		Rodzaj podsumowania Dozwolone wartości: <b>SUMA_CZ</b> – suma częściowa <b>AKAPIT</b> - suma akapitu <b>PROZ</b> – suma podrozdziału <b>ROZ</b> - suma rozdziału
TEKST	Tekst	0	1		Tekst podsumowania
KWOTA	Liczba	0	1		Kwota podsumowania Tylko eksportowana. Podczas importu ignorowana.

Kolejność elementów (patrz tabela) wewnątrz obiektu POZYCJA\_SUMA musi zostać zachowana.

```

<POZYCJA_SUMA>
  <TYP> SUMA_CZ</TYP>
</POZYCJA_SUMA>

<POZYCJA_SUMA>
  <TYP> ROZ </TYP>
  <TEKST>Podsumowanie rozdziału</TEKST>
  <KWOTA>289.87</KWOTA>
</POZYCJA_SUMA>

```



## 2.14 Obiekt SUMA\_NETTO

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
TEKST	Tekst	0	1		Tekst pozycji podsumowania netto
KWOTA	Liczba	0	1		Kwota netto Tylko do eksportu. Podczas importu pomijana.

```
<SUMA_NETTO></SUMA_NETTO>
lub
<SUMA_NETTO>
  <TEKST>Suma netto w PLN</TEKST>
  <KWOTA>859.75</KWOTA>
</SUMA_NETTO>
```

Jeśli element TEKST nie istnieje lub jest pusty, zostanie użyty standardowy tekst IN-FORM PROfessional dla podsumowania netto.

## 2.15 Obiekt VAT, STAWKA\_PODATKOWA

Dla każdej stawki podatkowej tworzony jest osobny obiekt STAWKA\_PODATKOWA, zawierający 2 elementy.

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
TEKST	Tekst	0	1		Tekst pozycji VAT. Tylko do eksportu. Podczas importu pomijany.
KWOTA	Liczba	0	1		Kwota podatku VAT. Tylko do eksportu. Podczas importu pomijana.

```
<VAT></VAT>
lub
<VAT>
  <STAWKA_PODATKOWA>
    <TEKST>22% VAT od 34.529,11 PLN</TEKST>
    <KWOTA>7596.40</KWOTA>
  </STAWKA_PODATKOWA >
</VAT>
```

Element VAT jest brany pod uwagę gdy element RODZAJ\_VATU w obiekcie NAGŁÓWEK nie istnieje lub ma wartość „Z”.

## 2.16 Obiekt SUMA\_KOŃCOWA

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
TEKST	Tekst	0	1		Tekst pozycji podsumowania końcowego.
KWOTA	Liczba	0	1		Kwota brutto. Tylko do eksportu. Podczas importu pomijana.





```
<SUMA_KOŃCOWA></SUMA_KOŃCOWA>  
lub  
<SUMA_KOŃCOWA>  
  <TEKST>Suma końcowa w PLN</TEKST>  
  <KWOTA>4524.00</KWOTA>  
</SUMA_KOŃCOWA>
```

Jeśli element TEKST nie istnieje lub jest pusty, zostanie użyty standardowy tekst IN-FORM PROfessional dla podsumowania końcowego.

## 2.17 Obiekt SKONTO

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
TEKST	Tekst	0	1		Tekst pozycji skonto. Tylko do eksportu. Podczas importu pomijany.

```
<SKONTO></SKONTO>  
lub  
<SKONTO>  
  <TEKST>Kwota faktury: 42.125,51 PLN [ słownie: czterdzieści dwa tysiące sto dwadzieścia pięć 51/100 ]  
  przypada do zapłaty dnia 20.10.2009. Forma płatności: PRZELEW.</TEKST>  
</SKONTO>
```

## 2.18 Obiekt ZAL

Obiekt ZAL eksportowany jest tylko wtedy, gdy w dokumencie rozliczono zaliczki za pomocą pozycji zaliczkowej. Podczas importu obiekt ten jest pomijany.

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
FAKTURA_Z_ZALICZKĄ	Obiekt	1	N		Faktura zaliczkowa
OTWARTA_KWOTA_VAT	Liczba	1	1		Kwota podatku pozostała do zapłaty po rozliczeniu zaliczek
OTWARTA_KWOTA_KOŃCOWA	Liczba	1	1		Kwota pozostała do zapłacenia po rozliczeniu zaliczek

## 2.19 Obiekt FAKTURA\_Z\_ZALICZKĄ

Pole	Typ	Minim. ilość	Maksym. ilość	Długość	Zawartość
KWIT	Tekst	0	1		Numer kwitu faktury zaliczkowej
TEKST_KWITU	Tekst	0	1		Opis faktury zaliczkowej
KWOTA_VAT	Liczba	1	1		Kwota podatku z faktury zaliczkowej
KWOTA_KOŃCOWA	Liczba	1	1		Kwota faktury zaliczkowej (do zapłacenia, zapłacona)

```
<ZAL>  
  <FAKTURA_Z_ZALICZKĄ>  
    <KWIT>S000018</KWIT>  
    <TEKST_KWITU>Faktura nr S000018 z dn. 01.09.2009</TEKST_KWITU>  
    <KWOTA_VAT>-1598.56</KWOTA_VAT>  
    <KWOTA_KOŃCOWA>-8864.72</KWOTA_KOŃCOWA>  
  </FAKTURA_Z_ZALICZKĄ>  
<FAKTURA_Z_ZALICZKĄ>  
  <KWIT>S000020</KWIT>
```





```
<TEKST_KWITU>Faktura nr S000020 z dn. 25.09.2009</TEKST_KWITU>
<KWOTA_VAT>-737.52</KWOTA_VAT>
<KWOTA_KOŃCOWA>-4089.87</KWOTA_KOŃCOWA>
</FAKTURA_Z_ZALICZKĄ>
<FAKTURA_Z_ZALICZKĄ>
  <KWIT>S000023</KWIT>
  <TEKST_KWITU>Faktura nr S000023 z dn 01.12.2009</TEKST_KWITU>
  <KWOTA_VAT>-711.26</KWOTA_VAT>
  <KWOTA_KOŃCOWA>-3944.26</KWOTA_KOŃCOWA>
</FAKTURA_Z_ZALICZKĄ>
<OTWARTA_KWOTA_VAT>4549.06</OTWARTA_KWOTA_VAT>
<OTWARTA_KWOTA_KOŃCOWA>25226.66</OTWARTA_KWOTA_KOŃCOWA>
</ZAL>
```

### 3 Rada

Na naszej stronie internetowej znajdziesz schemat XDR ("INXML.xdr"), który możesz wykorzystać jeśli używasz funkcji DOM.

### 4 Przykładowy plik w formacie INXML

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
<DOKUMENTY xmlns="urn:in-software-com:IN-DOKUMENTY">
  <DOKUMENT>
    <NAGŁÓWEK>
      <NUMER_KWITU>S000020</NUMER_KWITU>
      <WALUTA>PLN</WALUTA>
      <TYTUŁ>Faktura VAT</TYTUŁ>
      <IDENTYFIKATOR>Budowanie</IDENTYFIKATOR>
      <PROJEKT>TRANSSTAR</PROJEKT>
      <ADRES_DO_KORESPONDENCJI>
        <ADRES>TRANSSTAR</ADRES>
        <FORMA>Firma</FORMA>
        <NAZWA1>TRANSSTAR s.c.</NAZWA1>
        <ULICA>Szafirowa 5</ULICA>
        <KOD_MIEJSCOWOŚĆ>63-600 KĘPNO</KOD_MIEJSCOWOŚĆ>
        <TELEFON>(062) 782-22-18</TELEFON>
        <TELEFAKS>(062) 782-22-19</TELEFAKS>
      </ADRES_DO_KORESPONDENCJI>
      <ADRES_INWESTYCJI>
        <FORMA>Firma</FORMA>
        <NAZWA1>TRANSSTAR s.c.</NAZWA1>
        <ULICA>Szafirowa 5</ULICA>
        <KOD_MIEJSCOWOŚĆ>63-600 KĘPNO</KOD_MIEJSCOWOŚĆ>
        <TELEFON>(062) 782-22-18</TELEFON>
        <TELEFAKS>(062) 782-22-19</TELEFAKS>
      </ADRES_INWESTYCJI>
      <WARUNKI_PŁATNOŚCI>
        <PŁATNOŚCI_DNI>14</PŁATNOŚCI_DNI>
      </WARUNKI_PŁATNOŚCI>
      <DATA>2009-09-25</DATA>
    </NAGŁÓWEK>
    <POZYCJA>
      <POZYCJA TEKST>
        <START TEKST>J</START TEKST>
        <TEKST>Faktura za wykonanie stropów nad piwnicą</TEKST>
      </POZYCJA TEKST>
      <POZYCJA PRACA>
        <NUMER_POZYCJI>01.01</NUMER_POZYCJI>
        <ILOŚĆ>30</ILOŚĆ>
      </POZYCJA PRACA>
    </POZYCJA>
  </DOKUMENT>
</DOKUMENTY>
```



```
<JEDNOSTKA>r-g</JEDNOSTKA>
<NUMER_ARTYKUŁU>MURARZ</NUMER_ARTYKUŁU>
<NAZWA_ARTYKUŁU>PRACOWNIK: Murarz</NAZWA_ARTYKUŁU>
<NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>Murarz</NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>
<CENA_NA>1</CENA_NA>
<CENA_JEDN_ZK>10</CENA_JEDN_ZK>
<NARZUT>20</NARZUT>
<CENA_JEDN_SP>12</CENA_JEDN_SP>
<STAWKA_VAT>22</STAWKA_VAT>
</POZYCJA_PRACA>
<POZYCJA_PRACA>
  <NUMER_POZYCJI>01.02</NUMER_POZYCJI>
  <ILOŚĆ>18</ILOŚĆ>
  <JEDNOSTKA>r-g</JEDNOSTKA>
  <NUMER_ARTYKUŁU>CIEŚLA</NUMER_ARTYKUŁU>
  <NAZWA_ARTYKUŁU>PRACOWNIK: Cieśla</NAZWA_ARTYKUŁU>
  <NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>Cieśla</NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>
  <CENA_NA>1</CENA_NA>
  <CENA_JEDN_ZK>9.5</CENA_JEDN_ZK>
  <NARZUT>20</NARZUT>
  <CENA_JEDN_SP>11.4</CENA_JEDN_SP>
  <STAWKA_VAT>22</STAWKA_VAT>
</POZYCJA_PRACA>
<POZYCJA_MATERIAŁ>
  <NUMER_POZYCJI>01.03</NUMER_POZYCJI>
  <ILOŚĆ>3</ILOŚĆ>
  <JEDNOSTKA>kg</JEDNOSTKA>
  <NUMER_ARTYKUŁU>GWOŹDZIE 28X65</NUMER_ARTYKUŁU>
  <NAZWA_ARTYKUŁU>Gwoździe 28x65</NAZWA_ARTYKUŁU>
  <NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>Gwoździe 8x65</NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>
  <CENA_NA>1</CENA_NA>
  <CENA_HT>3.2</CENA_HT>
  <RABAT>15</RABAT>
  <CENA_JEDN_ZK>2.72</CENA_JEDN_ZK>
  <NARZUT>15</NARZUT>
  <CENA_JEDN_SP>3.13</CENA_JEDN_SP>
  <STAWKA_WYNAGRODZENIA>0.75</STAWKA_WYNAGRODZENIA>
  <STAWKA_ROZL_WYNAGRODZENIA>1.2</STAWKA_ROZL_WYNAGRODZENIA>
  <STAWKA_VAT>22</STAWKA_VAT>
</POZYCJA_MATERIAŁ>
<POZYCJA_MATERIAŁ>
  <NUMER_POZYCJI>01.04</NUMER_POZYCJI>
  <ILOŚĆ>56</ILOŚĆ>
  <JEDNOSTKA>m</JEDNOSTKA>
  <NUMER_ARTYKUŁU>BELKI STROPOWE</NUMER_ARTYKUŁU>
  <NAZWA_ARTYKUŁU>Belki stropowe</NAZWA_ARTYKUŁU>
  <NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>Belki stropowe</NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>
  <CENA_NA>1</CENA_NA>
  <CENA_HT>15.4</CENA_HT>
  <RABAT>15</RABAT>
  <CENA_JEDN_ZK>13.09</CENA_JEDN_ZK>
  <NARZUT>20</NARZUT>
  <CENA_JEDN_SP>15.71</CENA_JEDN_SP>
  <STAWKA_WYNAGRODZENIA>0.75</STAWKA_WYNAGRODZENIA>
  <STAWKA_ROZL_WYNAGRODZENIA>1.2</STAWKA_ROZL_WYNAGRODZENIA>
  <STAWKA_VAT>22</STAWKA_VAT>
</POZYCJA_MATERIAŁ>
<POZYCJA_MATERIAŁ>
  <NUMER_POZYCJI>01.05</NUMER_POZYCJI>
```





<NAZWA\_ARTYKUŁU>PRACOWNIK: Monter urządzeń i konstrukcji metalowych</NAZWA\_ARTYKUŁU>  
<NAZWA\_KRÓTKA\_ARTYKUŁU>Monter urządzeń i konstrukcji metalowych</NAZWA\_KRÓTKA\_ARTYKUŁU>  
<CENA\_NA>1</CENA\_NA>  
<CENA\_JEDN\_ZK>8</CENA\_JEDN\_ZK>  
<NARZUT>15</NARZUT>  
<CENA\_JEDN\_SP>9.2</CENA\_JEDN\_SP>  
<STAWKA\_VAT>22</STAWKA\_VAT>  
<CENA\_JEDN\_KS>0</CENA\_JEDN\_KS>  
</POZYCJA\_PRACA>  
<POZYCJA\_MATERIAŁ>  
<NUMER\_POZYCJI>Zawiera</NUMER\_POZYCJI>  
<NUMER\_CZĘŚCI>S</NUMER\_CZĘŚCI>  
<ILOŚĆ>14.21</ILOŚĆ>  
<JEDNOSTKA>kg</JEDNOSTKA>  
<NUMER\_ARTYKUŁU>PRĘTY OKR. 18G2 D=12</NUMER\_ARTYKUŁU>  
<NAZWA\_ARTYKUŁU>Pręty okrągłe żebrowane ze stali 18G2 kl. A-II grubość do 12mm</NAZWA\_ARTYKUŁU>  
<NAZWA\_KRÓTKA\_ARTYKUŁU>Pręty okrągłe żebrowane ze stali 18G2 kl. A-II</NAZWA\_KRÓTKA\_ARTYKUŁU>  
<CENA\_NA>1</CENA\_NA>  
<CENA\_HT>1.44</CENA\_HT>  
<RABAT>15</RABAT>  
<CENA\_JEDN\_ZK>1.22</CENA\_JEDN\_ZK>  
<CENA\_JEDN\_SP>3.99</CENA\_JEDN\_SP>  
<STAWKA\_WYNAGRODZENIA>0.75</STAWKA\_WYNAGRODZENIA>  
<STAWKA\_ROZL\_WYNAGRODZENIA>1.2</STAWKA\_ROZL\_WYNAGRODZENIA>  
<STAWKA\_VAT>22</STAWKA\_VAT>  
<CENA\_JEDN\_KS>0</CENA\_JEDN\_KS>  
</POZYCJA\_MATERIAŁ>  
<POZYCJA\_MATERIAŁ>  
<RODZAJ\_KALKULACJI>G</RODZAJ\_KALKULACJI>  
<NUMER\_POZYCJI>Zawiera</NUMER\_POZYCJI>  
<NUMER\_CZĘŚCI>S</NUMER\_CZĘŚCI>  
<ILOŚĆ>0.17</ILOŚĆ>  
<JEDNOSTKA>m-g</JEDNOSTKA>  
<NUMER\_ARTYKUŁU>WYCIĄG JED. 0.5T</NUMER\_ARTYKUŁU>  
<NAZWA\_ARTYKUŁU>Wyciąg jednomasztowy - napęd elektryczny - do 0.5t</NAZWA\_ARTYKUŁU>  
<NAZWA\_KRÓTKA\_ARTYKUŁU>Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5t</NAZWA\_KRÓTKA\_ARTYKUŁU>  
<CENA\_NA>1</CENA\_NA>  
<CENA\_JEDN\_ZK>5.65</CENA\_JEDN\_ZK>  
<NARZUT>15</NARZUT>  
<CENA\_JEDN\_SP>6.5</CENA\_JEDN\_SP>  
<STAWKA\_WYNAGRODZENIA>0.75</STAWKA\_WYNAGRODZENIA>  
<STAWKA\_ROZL\_WYNAGRODZENIA>1.2</STAWKA\_ROZL\_WYNAGRODZENIA>  
<STAWKA\_VAT>22</STAWKA\_VAT>  
<CENA\_JEDN\_KS>0</CENA\_JEDN\_KS>  
</POZYCJA\_MATERIAŁ>  
<POZYCJA\_MATERIAŁ>  
<RODZAJ\_KALKULACJI>G</RODZAJ\_KALKULACJI>  
<NUMER\_POZYCJI>Zawiera</NUMER\_POZYCJI>  
<NUMER\_CZĘŚCI>S</NUMER\_CZĘŚCI>  
<ILOŚĆ>0.25</ILOŚĆ>  
<JEDNOSTKA>m-g</JEDNOSTKA>  
<NUMER\_ARTYKUŁU>NOŻYCE</NUMER\_ARTYKUŁU>  
<NAZWA\_ARTYKUŁU>Nożyce do prętów</NAZWA\_ARTYKUŁU>



```
<NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>Nożyce do
prętów</NAZWA_KRÓTKA_ARTYKUŁU>
<CENA_NA>1</CENA_NA>
<CENA_HT>3.09</CENA_HT>
<RABAT>15</RABAT>
<CENA_JEDN_ZK>2.63</CENA_JEDN_ZK>
<NARZUT>20</NARZUT>
<CENA_JEDN_SP>3.16</CENA_JEDN_SP>
<STAWKA_WYNAGRODZENIA>0.75</STAWKA_WYNAGRODZENIA>
<STAWKA_ROZL_WYNAGRODZENIA>1.2</STAWKA_ROZL_WYNAGRODZENIA>
<STAWKA_VAT>22</STAWKA_VAT>
<CENA_JEDN_KS>0</CENA_JEDN_KS>
</POZYCJA_MATERIAŁ>
</POZYCJA_JUMBO>
<POZYCJA_SUMA>
  <TYP>AKAPIT</TYP>
  <TEKST>Suma akapitu w PLN</TEKST>
  <KWOTA>3016.12</KWOTA>
</POZYCJA_SUMA>
<POZYCJA_TEKST />
<SUMA_NETTO>
  <TEKST>Suma netto w PLN</TEKST>
  <KWOTA>3016.12</KWOTA>
</SUMA_NETTO>
<VAT>
  <STAWKA_PODATKOWA>
    <TEKST>22% VAT od 3.016,12 PLN</TEKST>
    <KWOTA>663.55</KWOTA>
  </STAWKA_PODATKOWA>
</VAT>
<SUMA_KOŃCOWA>
  <TEKST>Suma końcowa w PLN</TEKST>
  <KWOTA>3679.67</KWOTA>
</SUMA_KOŃCOWA>
<POZYCJA_TEKST />
<SKONTO>
  <TEKST>Kwota faktury: 3.679,67 PLN [ słownie: trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć
67/100 ] przypada do zapłaty dnia 09.10.2009. Forma płatności: PRZELEW.</TEKST>
</SKONTO>
<POZYCJA_TEKST />
<POZYCJA_TEKST>
  <TEKST>Czytelny podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury: Czytelny podpis osoby
uprawnionej do odbioru faktury: -----
-----</TEKST>
</POZYCJA_TEKST>
<POZYCJA_TEKST />
</POZYCJA>
</DOKUMENT>
</DOKUMENTY>
```